Metas

El sistema contempla la asociación de metas para todos aquellos indicadores que se considere relevante y necesario valorar su evolución y desempeño. Para esto se los vincula con un valor cuantificado y deseable a alcanzar en un periodo determinado.

La sección de Metas permite administrarlas e introducirlas en las visualizaciones de los indicadores de dos maneras: sólo como texto descriptivo a modo de título en el gráfico, o combinando valores numéricos y texto descriptivo dentro del mismo.

La factibilidad de incorporar metas con valores numéricos dentro del gráfico depende de algunas condiciones que se detallan a continuación.

Cuadro de referencia de funcionamiento de metas numéricas

Condición	Factibilidad de usar metas numéricas	Al mostrar las metas numéricas
Valores absolutos sin dimensiones.	Sí	Los valores y las metas poseerán la misma estructura y no se sumarán valores.
Valores absolutos con dimensiones.	Sí	Se agruparán los valores cargados sumándolos y desafectando las dimensiones.

Valores porcentuales sin dimensiones (exceptuando la temporal).	Sí	Los valores y las metas poseerán la misma estructura y no se sumarán valores.
Valores porcentuales con dimensiones.	No	No es posible agrupar y sumar valores porcentuales.

> Información: Este cuadro se encuentra disponible en la sección de configuración de metas del administrador y la opción que corresponda al indicador sobre el cual se está trabajando aparecerá destacada en color gris oscuro.

Descripción de campos

A continuación se describen los campos que se encuentran disponibles para la configuración de metas.



General

Visible

Se debe marcar “Si” cuando desee que la meta esté disponible en el visualizador (frontend).

Texto de meta

Texto descriptivo de la meta que se ubicará en la parte superior del gráfico a modo de título. Es un campo obligatorio.

Metas numéricas

¿Usar constante anual?

Se debe marcar “Si” cuando desee cargar la meta como una constante anual. En este caso habilitará la carga de un sólo valor numérico por cada año seleccionado.

Tipo de visualización de meta

Se debe seleccionar el formato en el que desee visualizar la meta numérica en el gráfico. Las opciones disponibles son línea o columna.

Valores

Año

Seleccionar el año para el cual se desea cargar el valor de la meta.

Periodicidad

Seleccionar el periodo para el cual se desea cargar el valor de la meta. Esta opción estará habilitada siempre que no se esté utilizando la meta como una constante anual.

Valor numérico de la meta

Cargar el valor asignado a la meta.

Contenidos relacionados

- Configuración de metas- Guía práctica de indicadores

Revision #15
Created 19 December 2022 16:07:40 by Admin
Updated 30 June 2023 16:42:47 by Admin